

Anleitung zum Gebrauch des FSV-Reader und FSV-LocalServer

Warnung: Dieses Programm ist durch das Urheberrechtsgesetz geschützt. Unbefugte Vervielfältigung oder unbefugter Vertrieb dieses Programms oder eines Teils davon wird sowohl straf- als auch zivilrechtlich verfolgt und kann schwere Strafen und Schadenersatzforderungen zur Folge haben.

Die Installation und Nutzung der Software ist nur im Rahmen der erworbenen Lizenz gestattet!

Auszug aus den AGB der FSV (Stand: 16. August 2010), einzusehen auf www.fsv.at

Abonnement

Bestimmte Publikationen (RVS, RVE, Straßenforschungshefte,...) können im Abonnement bezogen werden. Die Abonnements sind mit verschiedenen Berechtigungen, die sich je nach Publikation und Lizenz im Leistungsumfang und in der Art der erlaubten Nutzung unterscheiden, erhältlich. Als Abonnent ist einmalig Einstiegsgebühr zu entrichten und solange das Abonnement besteht, erhält der Abonnent automatisch die Nachlieferung zum jeweiligen Nachlieferungspreis zugesandt. Das Abonnement endet bei Nichteinhaltung der Lizenzbedingungen oder durch Kündigung unter Einhaltung der jeweiligen Kündigungsfrist (Je nach Publikation ist eine Mindestbindedauer zu beachten.). Mit der Kündigung endet der Abonnentenstatus. Ein neuerlicher Einstieg ist nur mit Bezug der Grundversion möglich. Die Stilllegung des Abonnements ist nicht möglich.

RVS- und RVE - digitales Abonnement

Die FSV gibt die sogenannte RVS-CD bzw. die RVE-CD heraus. Diese enthält den aktuellen Stand der Sammlung der Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen (RVS) bzw. Richtlinien und Vorschriften für das Eisenbahnwesen (RVE). Diese Sammlungen sind auf jeweils einem Datenträger erhältlich. Diese Datenträger und die darauf befindlichen Daten sind urheberrechtlich geschützt. (vgl. Pkt. 7)

Leistungsbeschreibungen sind auf diesen Datenträgern nicht enthalten und sind nicht Teil der RVS- bzw. RVE-Abonnements.

FSV-Reader und FSV-LocalServer

Zum Öffnen, Lesen und Drucken der RVS/RVE muss der FSV-Reader (in der jeweils aktuellen Version) installiert werden. Eine Installation ist nur unter Windows XP, Windows Vista oder Windows 7 möglich.

Bei Serverlizenzen ist die Software FSV-LocalServer zur Verwaltung und Aktivierung der Daten am Server (Windows Server 2003 oder Windows Server 2008) zu installieren. Zur Installation der Software sind Administratorenrechte erforderlich (Im Zweifel oder bei Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren Systemadministrator).

Trotz größtmöglicher Sorgfalt bei der Erstellung der Software kann die FSV nicht die Fehlerfreiheit und Genauigkeit der enthaltenen Informationen garantieren. Die FSV schließt jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Benutzung dieser Software entstehen, aus.

Aktivierung und Personalisierung

Um die Software (Platzlizenz und Serverinstallation) nutzen zu können ist eine einmalige Registrierung und Aktivierung durch die FSV notwendig. Diese Aktivierung kann mittels Internet oder telefonisch erfolgen. Bei der Aktivierung werden Identifikationsdaten des Rechners an die FSV übertragen. (Diese Daten werden Dritten nicht zugänglich gemacht.) Durch die Aktivierung wird die Software im Rahmen der Lizenz nutzungsfähig. Die ausgedruckten RVS/RVE sind durch Aufdrucken des Namens oder der Firmenbezeichnung des Kunden personalisiert (Schriftzug „Schulversion“ bei Schulversion).

Abonnement

Die Abonnements sind mit verschiedenen Berechtigungen, die sich im Leistungsumfang und in der Art der erlaubten Nutzung unterscheiden, erhältlich. Als Abonnent ist einmalig eine Grundversion zu erwerben und solange das Abonnement besteht, erhält der Abonnent automatisch die Nachlieferung zum Nachlieferungspreis zugesandt.

Lizenzen

Die RVS/RVE-CD wird in verschiedenen Lizenzen angeboten. Vor Lizenzvergabe wird der Kunde entsprechend eingestuft (KLEIN, MITTEL, GROSS). Ein Wechsel zwischen den Lizenzen ist prinzipiell nicht vorgesehen, im Einzelfall können aber dementsprechende Vereinbarungen getroffen werden.

Einmallyzenz 1-Platz: Diese Version berechtigt zur einmaligen Installation auf einem Arbeitsplatz. Die Einmallyzenz beinhaltet weder monatliche Updates noch Nachlieferungen.

Abolizenz 1-Platz: Diese Version berechtigt zur einmaligen Installation auf einem Arbeitsplatz. Die Aboversion umfasst die automatische Zusendung der Nachlieferungen (s.a. Mindestbindedauer und Kündigung). Kein alleiniger Bezug für MITTEL oder GROSS-Kunden

Abolizenz 2-Platz: Diese Version berechtigt zur einmaligen Installation auf bis zu zwei Arbeitsplätzen. Die Abolizenz umfasst die automatische Zusendung der Nachlieferungen (s.a. Mindestbindedauer und Kündigung). Kein alleiniger Bezug für GROSS-Kunden

Abolizenz 5-Platz: Diese Version berechtigt zur einmaligen Installation auf bis zu fünf Arbeitsplätzen. Die Abolizenz umfasst die automatische Zusendung der Nachlieferungen (s.a. Mindestbindedauer und Kündigung). Kein alleiniger Bezug für GROSS-Kunden

Büro-Serverlizenz: Diese Version berechtigt zur einmaligen Installation auf einem Server und Installation der Clientversion auf sämtlichen Netzwerkrechnern des Lizenzinhabers. Die Verwendung ist nur innerhalb einer Unternehmung (eine juristische Person), die den Lizenzstufungen KLEIN oder MITTEL entspricht, gestattet. Die Abolizenz umfasst die automatische Zusendung der Nachlieferungen (s.a. Mindestbindedauer und Kündigung). Kein Bezug für LARGE-Kunden, mit Ausnahme der öffentlichen Verwaltung

Konzern-Serverlizenz: Diese Version berechtigt zur einmaligen Installation auf einem Server und Installation der Clientversion auf sämtlichen Netzwerkrechnern je Unternehmung des Lizenzinhabers. Die Verwendung ist innerhalb mehrerer Unternehmungen (mehrere juristischer Personen) möglich, sofern diese mehrheitlich im Eigentum des Kunden stehen. Die Aboversion umfasst die automatische Zusendung der Nachlieferungen (s.a. Mindestbindedauer und Kündigung). Ein Bezug durch GROSS-Kunden wird empfohlen

Schullizenz: Diese Version berechtigt zur einmaligen Installation auf einem Schul-Server und Installation der Clientversion auf sämtlichen Schulrechnern (Schülernotebooks) je Schule/Institut (= Bildungseinrichtung auf sekundärer oder tertiärer Ebene). Die Verwendung ist ausschließlich für Schulzwecke innerhalb des Institutes gestattet und nur bei Verbindung mit dem Server möglich. Die Aboversion umfasst die automatische Zusendung der Nachlieferungen (s.a. Mindestbindedauer und Kündigung).

Mindestbindedauer und Kündigung

Für ein ABO besteht eine Mindestbindedauer für ein Jahr (entspricht mindestens zwei Nachlieferungen). Eine Kündigung ist immer nur zum Zeitpunkt der jeweils nächsten Aussendung möglich und muss schriftlich (per Fax oder Post) unter Einhaltung einer zweimonatigen Kündigungsfrist erfolgen.

Nachlieferung und Update

Bei Bezug eines Abonnements erhalten Sie pro Jahr zwei Nachlieferungen, welche jeweils verrechnet werden. In Ausnahmefällen können auch mehr als zwei Nachlieferungen pro Jahr ausgeliefert und verrechnet werden. Die FSV-Reader-Software besitzt die Funktion der monatlichen Aktualisierung (Update) über das Internet. Voraussetzung ist hier eine ausreichende Datenleitung. Diese Updates ist ein freiwilliges, kostenloses Service der FSV und nicht Teil des Leistungsumfanges der Nachlieferung. Es besteht daher kein Recht auf den Bezug von Updates bzw. eine andere Art der Zusendung.

Urheberrecht, Lizenzbedingungen

Richtlinien, Merkblätter, Arbeitspapiere, Regelwerke, Leistungsbeschreibungen, sonstige Publikationen und Software der FSV sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendung, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwendung, dem Herausgeber vorbehalten. Der Käufer hat das nicht ausschließliche und nicht übertragbare Recht zur Nutzung der elektronisch gespeicherten Texte im Rahmen der erworbenen Lizenz. Er trifft alle Maßnahmen, damit diese elektronisch gespeicherten Texte unbefugten Dritten nicht bekannt werden. Dies gilt auch für die im Internet verfügbar gemachte Produktdatenbank als solche.

Die Nutzung jeglicher seitens der FSV angebotenen Software unterliegt den geltenden Lizenzbedingungen des berechtigten Anbieters oder des jeweiligen Herstellers (Lizenzvertrag). Diese Bedingungen werden mit der entsprechenden Software als Datei übertragen oder sind beim Hersteller/berechtigten Anbieter der Software

auf Anforderung erhältlich. Die Software darf nicht installiert werden, ohne dass der/die Nutzer/in zuvor die Bestimmungen des Lizenzvertrages akzeptiert.

Nachdruck, Vervielfältigung und/oder Aufnahme des Inhalts dieser Dokumente bzw. Daten auf oder in sonstige(n) Medien oder auf Datenträger (z. B. auch die Weiterleitung per E-Mail) sind nur mit Zustimmung gestattet. (Dies gilt, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, auch für innerbetriebliche Vervielfältigung.)

Gelten für einzelne Produkte abgeänderte Urheberrechte, so ist dies am jeweiligen Produkt gesondert vermerkt. Urheberrechtsverletzungen werden gerichtlich verfolgt, publiziert und Partnerorganisationen informiert.

*Anfragen richten Sie bitte schriftlich an:
Österreichische Forschungsgesellschaft Straße - Schiene - Verkehr
A-1040 Wien, Karlsgasse 5
E-Mail: office@fsv.*

Sorgfalt

Die von der FSV publizierten Informationen werden mit großer Sorgfalt erstellt und geprüft; dennoch können (u.a. auch aus technischen Gründen) Fehler nicht ausgeschlossen werden. Sämtliche Publikationen der FSV erfolgen daher ohne Gewähr.

Haftung

Die Haftung der FSV für die von ihr vertriebenen Produkte wird im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Insbesondere haftet die FSV nur für Schäden, welche durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit von Seiten der FSV verursacht wurden. Zudem wird die Höhe von Schadenersatzansprüchen, aus welchem Rechtsgrund auch immer, mit dem Rechnungsbetrag der Ware begrenzt.

Keine Garantie

Trotz größtmöglicher Sorgfalt bei der Erstellung der Publikationen der FSV kann die FSV nicht die Fehlerfreiheit und Genauigkeit der enthaltenen Informationen garantieren. Die FSV schließt jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Benutzung dieser entstehen, aus.

Impressum

Inhaber, Verleger und für den Inhalt verantwortlich:
Österreichische Forschungsgesellschaft Straße – Schiene – Verkehr (FSV),
Wien 1040, Karlsgasse 5.
E-Mail: office@fsv.at
Tel.: 01/585 55 67
Fax: 01/585 55 67-99
www.fsv.at

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Installation	6
1.1.	Systemvoraussetzungen	6
1.2.	Einlegen der CD	6
1.2.1.	Update	6
1.2.2.	Lizenzen	7
1.3.	Start von „FSV Reader Setup“ zur Installation am PC.....	8
1.3.1.	Installation des FSV-Reader	8
1.3.2.	Platz Lizenz.....	9
1.3.3.	Serverlizenz	13
1.4.	Start von „Server Setup“ zur Installation am Server	16
1.4.1.	Installation des FSV-LocalServer	16
1.4.2.	Einrichtung des FSV-LocalServer	16
2.	Anwendung des FSV-Reader	20
2.1.	Starten des FSV-Reader	20
2.2.	Arbeiten mit dem FSV-Reader	20
2.2.1.	Auswahl und Öffnen.....	20
2.2.2.	Fenster.....	20
2.2.3.	Anzeige	21
2.2.4.	Drucken	21
2.2.5.	Blättern	21
2.2.6.	Lesezeichen.....	21
2.2.7.	Problemmeldung.....	21
2.3.	Volltextsuche	21
2.4.	Äquivalenzlisten	21
2.5.	Assistent.....	22
2.6.	Update.....	22
2.7.	Stichtag	22
2.8.	Nachlieferung und Update.....	22
2.8.1.	Datenupdate Online	23
2.8.2.	Datenupdate CD	23
3.	Hinzufügen einer weiteren Lizenz	24
4.	Deaktivierung und Deinstallation	24

1. Installation

Zum Öffnen, Lesen und Drucken der RVS, RVE oder des Wörterbuches muss der FSV-Reader, der sich auf der CD befindet, installiert werden.

1.1. Systemvoraussetzungen

Das Programm und die Daten sind darauf ausgerichtet, auf einem aktuellen Windows®-Betriebssystem zu laufen. Empfohlen wird eine Bildschirmauflösung von 1280 x 1024 oder höher.

WICHTIG: Zur Installation sind Administratorenrechte erforderlich (Im Zweifel oder bei Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren Systemadministrator).

Einige Virens Scanner oder Firewall-Programme können die Installation und Aktivierung des Programms behindern. Hier müsste entschieden werden, das Programm für die Dauer der Installation vorübergehend auszuschalten oder dem Programm beizubringen, dass diese Anwendung installiert werden kann (Im Zweifel oder bei Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren Systemadministrator).

WICHTIG: Sollten Sie bereits den FSV-Reader für RVS oder RVE nutzen und eine **weitere Lizenz (Abo oder Einzelbezug) hinzuspielen** wollen, ist keine weitere Installation des FSV-Reader durchzuführen. Wie Sie eine weitere Lizenz hinzufügen, falls Sie bereits ein Produkt nutzen, erfahren Sie [hier](#) (Punkt 3).

1.2. Einlegen der CD

Die Installation wird beim Einlegen der CD mittels Autostart (oder CD-Laufwerk /install.exe) gestartet. Nun können Sie je nach Lizenz (Platz oder Server) zwischen der Installation des FSV-Reader auf einem Einzelrechner („FSV Reader Setup“) oder der Installation der Serverversion auf dem Server („Server Setup“) wählen (siehe auch [Lizenzen](#)).



1.2.1. Update

Haben Sie eine bestehende Version von FSV-Reader oder FSV-LocalServer installiert, können Sie diese mit durch Klicken auf „FSV Reader Update“ oder „Server Update“ aktualisieren. Die Daten des Produktes (RVS, RVE) werden hierbei **nicht** aktualisiert. Wie Sie Ihre Daten aktualisieren, finden Sie im Kapitel 2.8 [Nachlieferung und Update](#) durchgeführt werden.

Hinweis: Bei Serverversionen wird darauf hingewiesen, dass die Versionen 1.x 2.x und 3.x untereinander nicht kompatibel sind. D.h., dass innerhalb eines Netzwerkes nur Version 1.x, 2.x oder 3.x für Clients und Server verwendet werden können

1.2.2. Lizenzen

Die gewählte Lizenz entnehmen Sie bitte Ihrer Rechnung oder den Lizenzdaten (meist auf der Rückseite Ihrer FSV-Reader CD).

Einmallizenz 1-Platz: Diese Version berechtigt zur einmaligen Installation auf einem Computer. Die Einmallizenz beinhaltet weder monatliche Updates noch Nachlieferungen.

→ [Start von „FSV Reader Setup“ zur Installation am PC](#)

Abolizenz 1-Platz: Diese Version berechtigt zur einmaligen Installation auf einem Computer. Die Aboversion umfasst die automatische Zusendung der Nachlieferungen.

→ [Start von „FSV Reader Setup“ zur Installation am PC](#)

Abolizenz 2-Platz: Diese Version berechtigt zur einmaligen Installation auf zwei Computern. Diese Lizenz umfasst die automatische Zusendung der Nachlieferungen.

→ [Start von „FSV Reader Setup“ zur Installation am PC](#)

Abolizenz 5-Platz: Diese Version berechtigt zur einmaligen Installation auf bis zu fünf Computern. Diese Lizenz umfasst die automatische Zusendung der Nachlieferungen.

→ [Start von „FSV Reader Setup“ zur Installation am PC](#)

Büro-Serverlizenz: Diese Version berechtigt zur einmaligen Installation auf einem Server und Installation der Clientversion auf sämtlichen Netzwerkrechnern des Lizenzinhabers. Die Verwendung ist nur innerhalb einer Unternehmung (einer juristischen Person) zulässig. Diese Lizenz umfasst die automatische Zusendung der Nachlieferungen.

→ [Start von „Server Setup“ zur Installation am Server](#)

→ [Start von „FSV Reader Setup“ zur Installation am PC](#)

Konzern-Serverlizenz: Diese Version berechtigt zur einmaligen Installation auf den Servern und Installation der Clientversion auf sämtlichen Netzwerkrechnern der Unternehmung des Lizenzinhabers. Die Verwendung ist innerhalb mehrerer Unternehmungen (mehrerer juristischer Personen) möglich, sofern diese mehrheitlich im Eigentum des Kunden stehen. Diese Lizenz umfasst die automatische Zusendung der Nachlieferungen.

→ [Start von „Server Setup“ zur Installation am Server](#)

→ [Start von „FSV Reader Setup“ zur Installation am PC](#)

Schullizenz: Diese Version berechtigt zur einmaligen Installation auf einem Schul-Server und Installation der Clientversion auf sämtlichen Schulrechnern je Schule/Institut (= Bildungseinrichtung auf sekundärer oder tertiärer Ebene). Die Verwendung ist innerhalb des Institutes gestattet und nur bei Verbindung mit dem Server möglich. Diese Lizenz umfasst die automatische Zusendung der Nachlieferungen.

→ [Start von „Server Setup“ zur Installation am Server](#)

→ [Start von „FSV Reader Setup“ zur Installation am PC](#)

1.3. Start von „FSV Reader Setup“ zur Installation am PC

1.3.1. Installation des FSV-Reader

Mit dem [Klicken auf „FSV-Reader Setup“](#) installieren Sie die Software zum Öffnen, Lesen und Drucken der RVS/RVE/Wörterbuch auf einem Einzelrechner (auch für Clients bei Netzwerkinstallation). Folgen Sie nun den Anweisungen und installieren Sie (Pfad: C:\Program Files (x86)\FSV\FSVReader) so das Programm FSV-Reader. Mit dem [Klicken auf „Fertig stellen“](#) schließen Sie die Installation ab und der FSV-Reader wird gestartet.



Die weitere Vorgangsweise ist von Ihrer Lizenz abhängig.

- [Platz Lizenz](#)
- [Serverlizenz](#)

1.3.2. Platz Lizenz

1.3.2.1. Proxy-Einstellungen

Anwender, die keinen Proxy nutzen, können diesen Punkt überspringen und bei Punkt 1.3.2.2 weiterlesen.

Nur für PROXY-Nutzer gilt:

Anwender, die einen Proxy mit Authentifizierung (meist bei größeren Firmennetzwerken) benutzen, müssen die entsprechenden Einstellungen vor dem weiteren Vorgehen mit dem [Klicken auf „Proxy“](#) eingeben. Sollten Sie Ihre Daten nicht wissen, wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator.




Hinweis: Die Verwendung von „Basic“ zur Authentifizierung wird empfohlen. Aufgrund der Komplexität und Vielfalt kann die FSV für die Einrichtung des Proxys keinen Support geben. Sie können auch ohne Eingabe der Proxy-Daten fortfahren, eine Aktivierung ist dann eventuell nur per Telefon durchführbar. Weiters ist kein Online-Bezug von Daten möglich.

1.3.2.2. Eingabe des Lizenzkey

Hinweis: Um die Software FSV-Reader nutzen zu können, ist bei Platzlizenzen eine einmalige Registrierung und Aktivierung durch die FSV notwendig. Diese Aktivierung kann nach Eingabe des Lizenzschlüssel mittels Internet oder telefonisch erfolgen. Die ausgedruckten RVS/RVE sind durch Aufdrucken des Namens oder der Firmenbezeichnung des Kunden personalisiert.

WICHTIG: Die eingegebenen Daten müssen genau mit denen der Lizenz übereinstimmen. Achten Sie auch auf ev. Doppelleerzeichen oder Leerzeichen vor/zwischen/nach dem/den Worten. Sollten Sie einen anderen Namen wünschen, müssen Sie dies **vor** der Aktivierung der FSV bekannt geben.



Geben Sie den Lizenzschlüssel, den Sie auf der CD oder der Rechnung finden, ein und [klicken Sie auf „Weiter“](#).

1.3.2.3. Festlegen des Pfades für die FSV-Daten


Klicken Sie „Weiter“ um den vorgeschlagenen Pfad zu akzeptieren (EMPFOHLEN). Falls Sie den Pfad ändern wollen, klicken Sie auf „Ändern“. Sie können z.B.: ..\Eigene Dateien\FSV-Daten\ zur Installation der Daten wählen.

WICHTIG: Der ausgewählte Pfad muss dem/n Nutzer/n des FSV-Reader zugänglich sein und diese/r muss dafür Schreibrechte (Änderungsrechte) besitzen. Andernfalls ist die Durchführung von Updates (per Internet oder von CD) nicht möglich. Der Pfad C:\Programme\FSV\FSVReader sollte nicht als Datenpfad verwendet werden.

1.3.2.4. Aktivierung und Personalisierung

WICHTIG: Beachten Sie bei Nutzung eines Proxy den [Punkt 1.3.2.1.](#)

Kontrollieren Sie die Richtigkeit der angezeigten Daten und klicken Sie auf „Aktivieren“. Nach einer kurzen Wartezeit, die je nach Internetzugang bis zu einer Minute dauern kann, erscheint eine Meldung über Ihren Aktivierungsstatus.



Wenn Sie obenstehende Meldung erhalten, können Sie mit dem [Klick auf „OK“](#) und dann auf [„Speichern“](#) die Installation abschließen und können nun den FSV-Reader nutzen.

Andernfalls lesen Sie bitte weiter.

1.3.2.4.1. Manuelle Aktivierung

Sollte die Automatische Aktivierung fehlschlagen, Sie keinen Zugang zum Internet haben, oder Sie die Meldung erhalten, dass die maximale Anzahl der Freischaltungen überschritten ist, nehmen Sie bitte Kontakt mit der FSV auf.

Österreichische Forschungsgesellschaft Straße – Schiene –Verkehr (FSV),
Wien 1040, Karlsgasse 5.

E-Mail: office@fsv.at

Tel.: 01/585 55 67

Fax: 01/585 55 67-99

www.fsv.at

1.3.2.5. Re – Aktivierung

Die Möglichkeit der Durchführung von Updates ist an die Gültigkeit Ihrer Lizenz gebunden. Jede Abonnement-Lizenz läuft mit der nächsten Nachlieferung (mit 1.3. und 1.9.) aus und wird dann bei bestehendem Abo automatisch verlängert. Bei der Einmalversion ist eine Reaktivierung der Software nicht möglich.

WICHTIG: Ohne die Reaktivierung Ihrer Lizenz können keine Daten, die nach dem Lizenzablaufdatum liegen, angezeigt werden. Die Nutzung Ihres „FSV-Reader“ ist auch nach Ablauf der Lizenz bis auf die Update-Funktionalität uneingeschränkt möglich.

Die Lizenz muss daher reaktiviert werden. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, können Sie die RVS-Daten mittels Durchführung eines „Datenupdate Online“ gleichzeitig „Reaktivieren“ und „Aktualisieren“.

Bitte gehen Sie wie folgt vor:

- a. Starten Sie FSV-Reader
- b. Klicken Sie in der Menüleiste unter Optionen auf „Datenupdate Online“
- c. Klicken Sie „FSV Update“. Das Update kann einige Minuten dauern.
- d. Klicken Sie auf Beenden

Sollte das „Datenupdate Online“ nicht funktionieren, finden Sie eine weitere Möglichkeit zur Reaktivierung im „FSV-Reader“ in der [Menüleiste „Optionen“](#) unter [„Lizenzen ABO reaktivieren“](#) und [Klicken Sie auf „Weiter“](#).

Andernfalls lesen Sie bitte weiter.

1.3.2.5.1. Manuelle Re-Aktivierung


Sollte die automatische Re-Aktivierung fehlschlagen, kontrollieren Sie bitte zunächst Ihre Internetverbindung bzw. Ihre Proxy-Einstellungen.

- a. Klicken Sie in der Menüleiste unter „Optionen!!“ auf „Lizenz verwalten „
- b. Klicken Sie „Automatische Re-Aktivierung“
- c. Wenn „Manuelle Re-Aktivierung“ erscheint, wenden Sie sich sonst bitte an die FSV (office@fsv.at bzw. 01/585 55 67)
- d. Dort bekommen Sie einen neuen Freischaltungsschlüssel mit dem Sie den bestehenden überschreiben (die anderen Felder bleiben unverändert)
- e. Klicken Sie nun auf „Manuelle Re-Aktivierung“.
- f. Klicken Sie auf Speichern / Beenden um die Reaktivierung abzuschließen
- g. Dies müssen für alle RVS - und RVE -Lizenzen durchgeführt wiederholt werden.

1.3.3. Serverlizenz

Festlegen des Pfades für die FSV-Daten


Bei der Nutzung des FSV-Reader in einem Netzwerk stehen zwei Möglichkeiten der Installation zur Wahl.



- a. Falls Sie den FSV-Reader nur mit Kontakt zum Netzwerk (z.B. bei einem Standrechner) nutzen, können Sie „Serverlizenz OHNE Offline-Nutzung“ wählen. Die Daten werden dann immer vom Server bezogen und entsprechen daher dessen Stand.
- b. Falls Sie vorhaben den FSV-Reader auch ohne Netzwerk (z.B. bei einem Notebook) zu nutzen, können Sie „Serverlizenz MIT Offline-Nutzung“ wählen und einen Order zur Kopie der Daten von Referenzlaufwerk am Server auf dem jeweiligen PC angeben. Die Daten werden dann vom Offline-Ordner bezogen und können manuell (Daten / Datenupdate Server) mit dem Server abgeglichen werden.

HINWEIS: Der FSV-Reader ist bis zu 3 Monate ohne Netzwerkkontakt (Erreichbarkeit des Netzwerkpfades) nutzbar und damit für die Nutzung auf Notebooks geeignet. Durch Starten des „Datenupdate Server“ können Sie bei bestehenden Netzwerkkontakt (Erreichbarkeit des Netzwerkpfades) die Daten mit dem Server abgleichen und die Software wieder reaktivieren.

1.3.3.1. Büroserver / Konzernserver ONLINE




1. Klicken Sie oben links auf „Serverlizenz OHNE Offline-Nutzung“ um die Lizenz festzulegen.
2. Klicken Sie nun rechts auf „Suchen“ um den Netzwerkdatenpfad, auf dem die Datei „fsv3.fgd“ zu finden ist, anzugeben. (Im Zweifel fragen Sie bitte Ihren Netzwerkadministrator).

WICHTIG: Der ausgewählte Pfad muss dem/n Nutzer/n des FSV-Reader zugänglich sein und diese/r muss dafür Schreibrechte (Änderungsrechte) besitzen. Andernfalls ist die Durchführung von Updates über das Netzwerk nicht möglich.

Mit dem **Klick auf „Speichern“** schließen Sie diesen Schritt ab und können nun den FSV-Reader nutzen.

1.3.3.2. Büroserver / Konzernserver OFFLINE



3. Klicken Sie oben links auf „Serverlizenz MIT Offline-Nutzung“ um die Lizenz festzulegen.
4. Klicken Sie nun rechts oben auf „Suchen“ um den Netzwerkdatenpfad, auf dem die Datei „fsv3.fgd“ zu finden ist, anzugeben. (Im Zweifel fragen Sie bitte Ihren Netzwerkadministrator).
5. Klicken Sie nun rechts unten auf „Suchen“ um einen lokalen Datenpfad auf dem jeweiligen PC anzugeben, in dem die Kopie der Daten Offline-Ordner abgelegt werden soll.

WICHTIG: Die ausgewählten Pfade müssen dem/n Nutzer/n des FSV-Reader zugänglich sein und diese/r muss dafür Schreibrechte (Änderungsrechte) besitzen. Andernfalls ist die Durchführung von Updates über das Netzwerk nicht möglich.

WICHTIG: Beachten Sie jedoch, dass die Daten nicht automatisch mit dem Server abgeglichen werden und daher eventuell nicht den aktuellen Stand wiedergeben.

Mit dem **Klick auf „Speichern“** schließen Sie diesen Schritt ab und können nun den FSV-Reader nutzen.

1.3.3.2.1. Abgleich der Offline-Daten mit dem Server

Zum Abgleich der Offline-Daten muss der Rechner mit dem Server verbunden sein (Erreichbarkeit des Netzwerkpfades). Der Datenabgleich wird anschließend im Menü unter „Optionen“ mit „Datenupdate Server“ durchgeführt.

Hinweis: Der FSV-Reader ist bis zu 3 Monate ohne Netzwerkkontakt nutzbar. Danach ist der FSV-Reader durch Starten des „Datenupdate Server“ bei Netzwerkkontakt (Erreichbarkeit des Netzwerkpfades) wieder zu aktivieren.

1.4. Start von „Server Setup“ zur Installation am Server

Die Durchführung des „Server Setup“ dient der Installation der Serverversion des FSV-LocalServer auf einem Server eines Netzwerkes (Daher nur bei Büro-Serverlizenz, Konzern-Serverlizenz und Schullizenz möglich). Die Installation ist auf dem Server einmalig pro Netzwerk und vor Installation der Clients (FSV-Reader) durchzuführen.

1.4.1. Installation des FSV-LocalServer

Klicken Sie auf „Server Setup“ und folgen Sie den Anweisungen um die Serverversion „FSV LocalServer“ zu installieren. Nach der Installation des „FSV LocalServer“ müssen Sie den Netzwerkpfad für FSV-Daten festlegen.

1.4.2. Einrichtung des FSV-LocalServer

1.4.2.1. Festlegen des Pfades für die FSV-Daten

Im nächsten Fenster klicken Sie auf „Suchen“ um den Datenpfad auszuwählen. Dieser Pfad muss im Netzwerk freigegeben sein und über das Netzwerk für alle Clientinstallationen auffindbar sein.

WICHTIG: Der ausgewählte Pfad muss dem/n Nutzer/n des FSVLocalServer und der „FSV-Reader“-Client zugänglich sein und diese/r muss dafür Schreibrechte (Änderungsrechte) besitzen. Andernfalls ist die Durchführung von Updates (per Internet oder von CD) nicht möglich.

1.4.2.2. Zeitpunkt der täglichen Updateabfrage

Um die regelmäßige Durchführung der Updates durch den FSV-Server zu gewährleisten wird der Dienst „FSVUpdateService.exe“ installiert. Mit „Startzeit UpdateService“ können Sie den Zeitpunkt wählen, zu dem einmal täglich der FSV-Server mit der Suche nach Updates kontaktiert wird. Empfohlen wird hier die Wahl eines Zeitpunktes außerhalb Ihrer Geschäftszeiten nach Mitternacht (z.B. 01:00:00 – 06:00:00). Sie können diesen auch nachträglich ändern.


WICHTIG: Beachten Sie, dass dieser Dienst standardmäßig als Benutzer „Lokales System“ ausgeführt wird! Es sind daher dessen Berechtigungen zu berücksichtigen oder es ist ein anderer Benutzer zu wählen.

1.4.2.3. Proxy-Einstellungen

Anwender, die keinen Proxy nutzen, können diesen Punkt überspringen.

Nur für PROXY-Nutzer gilt:

Anwender, die einen Proxy mit Authentifizierung (meist bei größeren Firmennetzwerken) benutzen, müssen die entsprechenden Einstellungen vor dem weiteren Vorgehen mit dem Klicken auf „Proxy Einstellungen“ eingeben.



Sollten Sie Ihre Daten nicht wissen, wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator. Sie können auch ohne Eingabe der Proxy-Daten fortfahren, eine Aktivierung ist dann eventuell nur per Telefon durchführbar. Weiters ist dann die Durchführung von Online-Updates nicht möglich.

1.4.2.4. Aktivierung und Personalisierung

Um die Software FSV-Reader nutzen zu können ist bei der Serverversion eine einmalige Registrierung und Aktivierung der FSVLocalServer-Software durch die FSV notwendig. Diese Aktivierung kann nach Eingabe der Registrierungsdaten (Name, Ort, Lizenzkey) mittels Internet oder telefonisch erfolgen. Die ausgedruckten RVS/RVE sind durch Aufdrucken des Namens oder der Firmenbezeichnung des Kunden personalisiert (Aufdruck „Schulversion“ bei Schulversion).

Die Aktivierung ist bei der Netzwerk-Installation nur am Server durchzuführen.

Geben Sie nun bitte Ihre Daten entsprechend den Lizenzdaten (Reiter Lizenz Abo für RVS, RVE – Lizenz Einzelbezug für Wörterbuch), die meist auf der Rechnung oder der CD-Rückseite zu finden sind, ein. Die FSV-Daten werden entsprechend dieser Lizenzdaten personalisiert.

WICHTIG: Die eingegebenen Daten müssen genau mit denen der Lizenz übereinstimmen. Achten Sie auch auf ev. Doppelleerzeichen oder Leerzeichen vor/nach dem Namen. Sollten Sie einen anderen Namen wünschen, müssen Sie dies vor der Aktivierung der FSV bekannt geben.

1.4.2.5. Automatische Aktivierung

Mit dem [Klicken auf „Automatische Aktivierung“](#) starten Sie den Aktivierungsvorgang. Es werden hierbei nur die Daten des Feldes (Kundenname, Ort, Lizenzkey, Aktivierung, Recher ID und Freischaltung) übermittelt. Nach einer kurzen Wartezeit, die je nach Internetzugang bis zu einer Minute dauern kann, erscheint eine Meldung über Ihren Aktivierungsstatus. Sollte Ihre Aktivierung nicht funktioniert haben, kontrollieren Sie bitte zunächst Ihre Lizenzdaten und wenden sich dann an die FSV.

Mit dem [Klick auf „Speichern“](#) schließen Sie die Installation ab und können nun den FSV-Reader nutzen.

1.4.2.5.1. Manuelle Aktivierung

Sollte die Automatische Aktivierung fehlschlagen, Sie keinen Zugang zum Internet haben, oder Sie die Meldung erhalten, dass die maximale Anzahl der Freischaltungen überschritten ist, nehmen Sie bitte Kontakt mit der FSV auf.

Österreichische Forschungsgesellschaft Straße – Schiene – Verkehr (FSV),
Wien 1040, Karlsgasse 5.

E-Mail: office@fsv.at

Tel.: 01/585 55 67

Fax: 01/585 55 67-99

www.fsv.at

1.4.2.6. Re – Aktivierung

Die Möglichkeit der Durchführung von Updates ist an die Gültigkeit Ihrer Lizenz gebunden. Jede Abonnement-Lizenz läuft mit der nächsten Nachlieferung (mit 1.3. und 1.9.) aus und wird dann bei bestehendem Abo automatisch verlängert. Bei der Einmalversion ist eine Reaktivierung der Software nicht möglich.

WICHTIG: Ohne die Reaktivierung Ihrer Lizenz können keine Daten, die nach dem Lizenzablaufdatum liegen, angezeigt werden. Die Nutzung Ihres „FSV-Reader“ ist auch nach Ablauf der Lizenz bis auf die Update-Funktionalität uneingeschränkt möglich.

Die FSV-LocalServer-Software muss daher reaktiviert werden. Sie kann online oder telefonisch verlängert werden. Die Möglichkeit zur Reaktivierung finden Sie im „FSV-LocalServer“ in der [Menüleiste unter „Lizenzen / Reaktivieren“](#). [Klicken Sie dann auf „Lizenzen Abo reaktivieren“](#).

Mit dem [Klick auf „Speichern“](#) schließen Sie die Re-Aktivierung ab und können nun den FSV-Reader weiter nutzen.

Andernfalls lesen Sie bitte weiter.

1.4.2.6.1. Manuelle Re-Aktivierung

Sollte die automatische Re-Aktivierung fehlschlagen, kontrollieren Sie bitte zunächst Ihre Internetverbindung bzw. Ihre Proxy-Einstellungen...

- a. Klicken Sie in der Menüleiste unter „Lizenzen“ auf „Verwalten“
- b. Klicken Sie „Automatische Re-Aktivierung“
- c. Wenn „Manuelle Re-Aktivierung“ erscheint, wenden Sie sich sonst bitte an die FSV (office@fsv.at bzw. 01/585 55 67)
- d. Dort bekommen Sie einen neuen Freischaltungsschlüssel mit dem Sie den bestehenden überschreiben (die anderen Felder bleiben unverändert)
- e. Klicken Sie nun auf „Manuelle Re-Aktivierung“.
- f. Klicken Sie auf Speichern / Beenden um die Reaktivierung abzuschließen
- g. Dies müssen für alle RVS - und RVE -Lizenzen durchgeführt wiederholt werden.


2. Anwendung des FSV-Reader

2.1. Starten des FSV-Reader

Der FSV-Reader wird mittels Doppelklick auf „FSV Reader“ am Desktop oder unter Start, Programme, FSV, „FSV Reader“ gestartet.

2.2. Arbeiten mit dem FSV-Reader



Die FSV-Daten sind über die Inhaltsverzeichnisse der verschiedenen Hierarchiestufen verknüpft.




Das Nachschlagen beginnt mit Aufruf des Inhaltsverzeichnisses, wobei im Inhaltsverzeichnis alle RVS/RVE, die innerhalb der letzten Aussendung gelöscht (rot), ersetzt (grün) oder korrigiert (blau) worden sind, hinterlegt werden.

Die jeweilige RVS/RVE wird mit Doppelklick geöffnet.

2.2.1. Auswahl und Öffnen

Das Inhaltsverzeichnis in der linken Leiste gibt den aktuellen Stand wieder. Mit Klick auf  können Sie die untere Ebene anzeigen lassen, mit einem Klick auf  können Sie diese wieder schließen.

Wählen Sie im Inhaltsverzeichnis (linke Leiste) die RVS/RVE aus und öffnen Sie diese mit Doppelklick. Diese wird im rechten Fenster geöffnet.

Unter „Datei“, „Öffnen“  können Sie die zu öffnende RVS/RVE direkt auswählen.

2.2.2. Fenster

Sie können auch mehrere RVS und RVE (max. 15) gleichzeitig öffnen und ansehen. Unter „Fenster“ können Sie zwischen diesen wählen, oder Sie gleichzeitig überlappend, unter- oder nebeneinander anzeigen lassen.

2.2.3. Anzeige

Bei einer geöffneten RVS kann unter „Anzeige“ die Art und Größe der Anzeige ausgewählt werden. Mit der Lupe können Sie einen bestimmten Bereich auf Bildschirmgröße heranzoomen (=> Mit dem Cursor einen Rahmen um den zu vergrößernden Bereich ziehen). Mit können Sie frei heran- und herauszoomen.

2.2.4. Drucken

Der Ausdruck der RVS ist unter „Datei, Drucken“ möglich. Die Druckversion des aktuellen Inhaltsverzeichnisses finden Sie unter Inhaltsverzeichnis, „Inhaltsverzeichnis drucken“ ansehen und auch ausdrucken.

2.2.5. Blättern

Mit am unteren Rand können Sie innerhalb einer RVS vor- und zurückblättern. Mit gelangen Sie auf die erste, mit gelangen Sie auf die letzte Seite. Mit dem rechten Balken können Sie innerhalb der angezeigten Seite hinauf- und hinunterscrollen.

2.2.6. Lesezeichen

Ein weiteres Hilfsmittel sind die „Lesezeichen“, die ein- und wieder ausgeblendet werden können, und genau zu der Stelle in der RVS hinführen, die angeschrieben ist.

Die Lesezeichen in den RVS 05.05.42 und RVS 05.05.44 enthalten eine zusätzliche Verknüpfung zu den cdr-Dateien der verwendeten Grafiken. Um diese Dateien anzeigen zu können muss das Anwendungsprogramm Corel Draw (ab Vers.10) am PC installiert sein.

2.2.7. Problemmeldung

Nach Klicken auf in der Menüleiste können Sie aus dem Programm heraus eine anonyme Meldung an die FSV versenden.

2.3. Volltextsuche

Bei der Suche wird zwischen der Suche in allen Dokumenten und der Suche innerhalb eines Dokumentes unterschieden.

Gesamtsuche: Unter dem Inhaltsverzeichnis in der linken Leiste können im Reiter „Suche“ Nummern, Begriffe oder Phrasen eingegeben werden, nach welchen alle Dokumente durchsucht werden.

Einzelnsuche: Ein einzelnes Dokument kann über den dokumenteneigenen Reiter Volltextsuche, welcher mit dem Button aktiviert wird, durchsucht werden.

2.4. Äquivalenzlisten

Da die FSV mit 1. März 2006 die RVS unnummeriert hat, finden Sie hier zur einfachen Übersicht die so genannten Äquivalenzlisten mit dem Stand vom 1. Oktober 2005. Diese Listen (alt → neu und neu → alt) geben jeweils die vor 2006 gültige und die aktuelle Nummer wieder. RVS die nach dem 28. Februar 2006 geändert, ersetzt und neu aufgelegt werden, erhalten und führen nur mehr die neue Nummer.

2.5. Assistent

Der Assistent ✨ dient der „Umrechnung“ der alten in die neue und der neuen in die alte Nummer. Beachten Sie bitte, dass dies nur bei RVS mit Ausgabe vor dem 1. März 2006 möglich ist. RVS die nach dem 28. Februar 2006 geändert, ersetzt und neu aufgelegt werden, erhalten und führen ausschließlich die neue Nummer.

2.6. Update

Update zeigt Ihnen das Datum des letzten erfolgreich durchgeführten Updates an. Sollte dies im Vormonat gewesen sein, erhalten Sie beim Start eine Warnung und ein roter Punkt wird neben dem Datum angezeigt.

2.7. Stichtag

Mit der Funktion „Stichtag“ können Sie sich das Inhaltsverzeichnis mit dem Stand des Stichtages wiedergeben lassen. Der Stichtag kann bis zum Beginn des Bezugs des FSV-Reader (maximal jedoch bis 01.09.2006) zurückliegen.

WICHTIG: Die Funktion „Stichtag“ ist ein zusätzliches Service der FSV. Eine korrekte Anzeige der geltenden Daten zu einem bestimmten Stichtag kann nur bei korrekter Durchführung monatlicher oder nach Hinweis durch E-Mail der FSV durchgeführter Updates (Software und Daten) erreicht werden. Beachten Sie, dass obwohl das Datum dem heutigen entspricht immer nur der Stand des letzten Ihrerseits durchgeführten Updates wiedergegeben wird.

Die FSV kann jedoch keine Garantie und keine Verantwortung der Korrektheit der angezeigten Daten übernehmen.

2.8. Nachlieferung und Update

Die FSV-Reader-Software besitzt die Funktion der Aktualisierung der FSV-Daten (Update) sowie der Software über das Internet. Voraussetzung ist eine ausreichende Datenleitung.

WICHTIG: Updates sollten mindestens monatlich und bei Erhalt eines Infomails der FSV durchgeführt werden um einen aktuellen Stand des Regelwerkes zu erhalten. Sollten Sie keine Updates durchführen, wird nur der Stand des letzten von Ihnen durchgeführten Updates angezeigt.

Diese Updates sind ein zusätzliches Service der FSV und nicht Teil des Leistungsumfanges eines Abos.

Nutzer einer Clientversion (Büro- und Konzernserverlizenz) können mit dem FSV-Reader kein eigenständiges Update durchführen, da dies zentral vom Server gestartet wird und von diesem die Netzwerkdaten automatisch aktualisiert werden. Die Daten Ihrer Clientversion entsprechen daher immer (Ausnahme: Offline-Kopie) denen des Servers. Dieser sollte in der Regel ein tägliches Update durchführen.

Sollten Sie bei Ihrer Clientversion eine Offline-Kopie verwenden, finden Sie unter [Abgleich der Offline-Daten mit dem Server](#) weitere Informationen zur Aktualisierung Ihrer Daten.

Nutzer der 1-, 2- oder 5-Platzlizenz stehen zur Durchführung eines Updates zwei Varianten zur Verfügung. Das Update kann von einer FSV-CD (bei RVS-CD ab Version 16, bei RVE-CD ab Version 2) oder über das Internet durchgeführt werden.

2.8.1. Datenuodate Online

Im Menü „Optionen / Datenuodate Online“ können Sie ein Online-Update starten. Mit dem [Klicken auf „FSV Update“](#) wird der FSV-Server über Ihre Internetverbindung kontaktiert und Ihre FSV-Daten werden mit den aktuellen abgeglichen. Im Fenster können Sie den aktuellen Fortschritt des Updates verfolgen.

WICHTIG: Nur bei regelmäßigen Updates (monatlich und bei Erhalt eines Infomails der FSV) kann der aktuelle Stand des Regelwerkes erhalten bleiben. Sollten Sie keine Updates durchführen, kann immer nur der Stand des letzten von Ihnen durchgeführten Updates angezeigt werden.

Mit Durchführen des Updates wird auch Ihr Abostatus überprüft und gegebenenfalls entsprechend verlängert.

2.8.2. Datenuodate CD

Mit „Optionen / Datenuodate Datenträger“ können Sie FSV-Daten mit denen einer Abo-CD (bei RVS-CD ab Version 25, bei RVE-CD ab Version 3) ergänzen. Sie sehen jene Daten, die beim Update übertragen werden. Im Fenster „Meldungen“ können Sie den aktuellen Fortschritt des Updates verfolgen.




WICHTIG: Sollten Sie nur von CD Updates durchführen kann die Korrektheit der Anzeige des Inhaltsverzeichnis nur zu den Ständen der eingelesenen CDs erreicht werden. Sollten Sie keine Updates durchführen, kann immer nur der Stand des letzten von Ihnen durchgeführten Updates angezeigt werden.

Die Anzeige der Dateien, die per Update eingespielt wurden, erfolgt nur, wenn Ihr Abonnement zu diesem Zeitpunkt noch gültig ist. Um die Gültigkeit Ihres Abos zu verlängern, können Sie Datenuodate Online durchführen oder die FSV (vgl. Re-Aktivierung) kontaktieren.

3. Hinzufügen einer weiteren Lizenz

Sofern Sie schon Nutzer des FSV-Reader sind und mit diesem z.B. RVS oder RVE lesen, können Sie zu diesem um ein weiteres Produkt (z.B. Zusatz des Wörterbuches bei bestehendem RVS-Abo) hinzufügen. Hierfür ist keine weitere Installation des FSV-Reader notwendig. Die Daten werden im Laufe der folgenden Schritte automatisch hinzugefügt und Sie können Wörterbuch, RVS und RVE gemeinsam lesen.

Klicken Sie auf „Optionen“ und dann „Lizenz hinzufügen“.



Geben Sie den Lizenzschlüssel, den Sie auf der CD oder der Rechnung finden, ein und [klicken Sie auf „Weiter“](#).

Folgen Sie den Anweisungen und spielen Sie die Daten von der jeweiligen CD/DVD ein.

4. Deaktivierung und Deinstallation

Falls Sie vorhaben den Rechner zu wechseln können Sie mittels [Klick auf „Optionen“](#), [„Lizenz deaktivieren“](#) eine [Lizenz deaktivieren](#) und dann auf einem anderen Rechner aktivieren.

Der FSV-Reader und FSVLocalServer wird unter „Systemsteuerung“, „Software“ deinstalliert. Den FSV-Daten-Ordner können Sie danach selbst löschen.