

# INSTALLATIONSANLEITUNG FÜR DAS FSV-WÖRTERBUCH VERKEHRSWESEN, 3. AUFLAGE FÜR NUTZER VON **SERVER-LIZENZEN**

Beachten Sie bitte, dass für die Nutzung der digitalen Version des FSV-Wörterbuches folgende Punkte notwendig sind:

- Der „FSV-LocalServer“, Version 3 oder höher, muss installiert werden.
- Der „FSV-Reader“, Version 3 oder höher, muss installiert werden.
- Wenn keine Lizenz für den Einzelbezug vorhanden ist, ist eine online zu aktivieren.
- Das Wörterbuch muss mittels automatischen Update per Internet bezogen werden.

*Anm.: Sollte der Server über keinen (freien) Internetzugang verfügen, wenden Sie sich bitte an die FSV und erkundigen Sie sich über die Möglichkeit eines Offline-Bezuges.*

Untenstehend finden Sie eine **Kurzanleitung**. Beachten Sie bitte, dass sich die Art und Umfang für Neukunden (kein FSV-LocalServer installiert) und Bestandskunden (Nutzer des FSV-LocalServer) unterscheidet und lesen Sie daher bitte nur die jeweilige Anleitung.

---

## Neu- bzw. Erstinstallation

Die CD beinhaltet die FSV-Software „**FSV-LocalServer**“ 3.0 (auf dem Server) und den „**FSV-Reader**“ 3.0.02 (beim Client). Diese erfordert nun Framework 2.0 (oder höher).

Zuerst ist der „**FSV-LocalServer**“ am Server zu installieren:

- a. Die **Installation** wird nach Einlegen der CD mittels Autostart (oder *CD-Laufwerk/install.exe*) gestartet.
- b. Klicken Sie auf „**FSV-LocalServer Setup**“ und folgen Sie den Anweisungen zur Installation des „FSV-LocalServer“.
- c. Klicken Sie auf "**Suchen**" um den *Datenpfad* auszuwählen.  
*Anm.: Dieser Pfad muss im Netzwerk freigegeben sein und über das Netzwerk für alle Clientinstallationen auffindbar sein. WICHTIG: Server und Clients müssen dafür Schreibrechte (Änderungsrechte) besitzen.*
- d. Wählen sie den Reiter „**Lizenz Wörterbuch/Einzelbezug**“.
- e. Geben Sie dort *Kundenname*, *Ort* und *Lizenzkey* (diese finden Sie auf der CD-Hülle) ein und klicken Sie dann auf „**automatische Aktivierung**“.
- f. Nach erfolgreicher Aktivierung führt der FSV-Reader ein **Online-Update** durch, bei welchem das **FSV-Wörterbuch Verkehrswesen** heruntergeladen wird.

Danach können die „**FSV-Reader**“ auf den Clients installiert werden:

- a. Die **Installation** wird nach Einlegen der CD mittels Autostart (oder *CD-Laufwerk/install.exe*) gestartet.
- b. Klicken Sie auf „**FSV-Reader Setup**“ und folgen Sie den Anweisungen zur Installation des „FSV-Reader“.
- c. Nach der Installation ist beim erstmaligen Start nach Klick auf „**Büroserver / Konzernserver**“ der *Datenpfad* (vgl. oben) einzugeben.
- d. Danach finden Sie das **FSV-Wörterbuch Verkehrswesen** im „FSV-Reader“ links unten:

FSV Wörterbuch

*Anm.: Die Dateien für die Installation bzw. das Update des FSV-Reader 3.0.02 finden Sie auf der CD im Ordner „FSVReader“. So können z.B. mittels Silent Installation installiert werden. Wenn Sie die Dateien mittels XCopy-Deployment verteilen wollen, finden Sie die zugehörigen Dateien im Ordner „Admin“. Die Konfigurationsdatei des FSV-Readers "settings.xml" befindet sich bspw. bei Windows 7 im Ordner C:\ProgramData\FSVReader.*

# INSTALLATIONSANLEITUNG FÜR DAS **FSV-WÖRTERBUCH VERKEHRSWESEN, 3. AUFLAGE** FÜR NUTZER VON **SERVER-LIZENZEN**

## Update einer bestehenden Version 2.x

*Es wird darauf hingewiesen, dass die Versionen 2.x und 3.x untereinander nicht kompatibel sind. D.h., dass **innerhalb eines Netzwerkes nur Version 2.x oder 3.x für Clients und Server** verwendet werden können. Daher müssen neben dem Server, auch alle Clients aktualisiert werden!*

Zuerst ist der „**FSV-LocalServer**“ am Server zu aktualisieren:

- a. Das entsprechende Update ist auf der CD zu finden und wird nach Einlegen der CD (Autostart) mit Klicken auf „**FSV-LocalServer Update**“ durchgeführt.
- b. Nach der Installation ist eventuell ein Neustart durchzuführen.
- c. Starten Sie nun bitte den FSV-LocalServer 3.x.
- d. Beim erstmaligen Starten des FSV-LocalServer 3.x wird der vorhandene Datenpfad in das neue Datenbankformat umgewandelt. Dies kann einige Minuten dauern.  
*ACHTUNG: Jetzt können die Daten nur mehr von Clients mit FSV-Reader 3.x gelesen werden.*
- g. Klicken Sie auf „**FSV-Reader Update**“ und folgen Sie den Anweisungen zum Update des „FSV-Reader“.

Wenn Sie bereits den Einzelbezug (Lizenz Wörterbuch/Einzelbezug ,z.B.: FSV-Wörterbuch Verkehrswesen, 2. Auflage) freigeschaltet haben, wurde das neue FSV-Wörterbuch Verkehrswesen, 3. Auflage nun bereits heruntergeladen und installiert. Sollte dies nicht der Fall sein, lesen Sie bitte weiter:

- h. Klicken Sie unter „**Lizenz**“ auf „**Verwalten**“
- i. Wählen sie den Reiter „**Lizenz Wörterbuch/Einzelbezug**“.
- j. Geben Sie dort *Kundenname*, *Ort* und *Lizenzkey* (diese finden Sie auf der CD-Hülle) ein und klicken Sie dann auf „**automatische Aktivierung**“.
- k. Nach erfolgreicher Aktivierung führt der FSV-Reader ein Online-Update durch, bei welchem das **FSV-Wörterbuch Verkehrswesen** heruntergeladen wird.

Nun sind die „**FSV-Reader**“ der Clients zu aktualisieren:

- a. Die CD beinhaltet die **FSV-Software „FSV-Reader“** in der Version 3.0.02 oder höher.
- b. Das **Update** wird nach Einlegen der CD mittels Autostart (oder *CD-Laufwerk/install.exe*) gestartet.
- c. Klicken Sie auf „**FSV-Reader Update**“ und folgen Sie den Anweisungen zum Update des „FSV-Reader“. Die bestehenden Einstellung werden dabei übernommen.
- d. Danach finden Sie das **FSV-Wörterbuch Verkehrswesen** im „FSV-Reader“ links unten:

FSV Wörterbuch

*Anm.: Die Dateien für die Installation bzw. das Update des FSV-Reader 2.0.4 finden Sie auf der CD im Ordner „FSVReader“. So können z.B. mittels Silent Installation installiert werden. Wenn Sie die Dateien mittels XCopy-Deployment verteilen wollen, finden Sie die zugehörigen Dateien im Ordner „Admin“. Die Konfigurationsdatei des FSV-Readers "settings.xml" befindet sich bspw. bei Windows 7 im Ordner C:\ProgramData\FSVReader.*